



Outlook2016 設定方法 (IMAP を利用する場合)

(1) Outlook を起動し、[ファイル]⇒[アカウントの追加]続けて[アカウントの追加]をクリックします。



(2) [新規]をクリックします。



- (3) [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- (4) [POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(5) 以下の情報を各項目に入力したのち、[詳細設定]をクリックします。

【詳細情報】

設定項目	設定内容
アカウントの種類	IMAP
受信メールサーバ	hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp
送信メールサーバ	hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp
アカウント名	ご利用のメールアドレス
パスワード	メールアドレスで使用するパスワード

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 九大 太郎
電子メール アドレス(E): kyudai.tarou@xxx.kyushu-u.

サーバ情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバ(I): hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp
送信メール サーバ (SMTP)(Q): hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp

メール サーバへのログイン情報
アカウント名(U): kyudai.tarou@xxx.kyushu-u.
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- (6) 「送信サーバ」タブをクリックし、[送信サーバ(SMTP)は認証が必要]をクリックし、[受信メールサーバと同じ設定を使用する]が選択されていることを確認する。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバ** 詳細設定

送信サーバ (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

- (7) 「詳細設定」タブをクリックし、[受信サーバ]以下にある使用する暗号化接続の種類は[SSL]を選択し(するとポート番号が993になる)、[送信サーバ]の右のポート番号は[587]を入力し、使用する暗号化接続の種類は[TLS]を設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ **詳細設定**

サーバのポート番号

受信サーバ (IMAP)(I): **993** 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): **SSL**

送信サーバ (SMTP)(Q): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): **TLS**

サーバのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(E):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的には移動しない(K)
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。

オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

- (8) 「次へ」をクリックします。(ここでご利用のアカウント設定が正しいかテストが行われますが、もしテストが行われなかった場合には、[戻る]をクリックし、戻った画面で[アカウント設定のテスト]をクリックしてください)

アカウントの追加 ×

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A):
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール:

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

以上で設定が完了です。