


Thunderbird 設定方法 (IMAP を利用する場合)

(1) Thunderbird を起動し、[ツール]⇒[アカウント設定]をクリックします。



(2) [アカウント設定]⇒[メールアカウントを追加]をクリックします。



(3) それぞれの項目を入力して、[続ける]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 九大 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): kyudai.taro@xxx.kyushu-u.ac.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

(4) サーバの検索が開始されますが、[手動設定]をクリックし、以下の通り設定します。

【受信サーバ】

プロトコル	IMAP
サーバのホスト名	hosting3.cc.kyushu-u.ac.jp hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード

【送信サーバ】

プロトコル	SMTP
サーバのホスト名	hosting3.cc.kyushu-u.ac.jp hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証

ユーザ名	ホスティングで利用するメールアドレス
------	--------------------

(5) 設定が完了しましたら、[再テスト]及び[完了]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 九大 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): kyudai.tarou@xxx.kyushu

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	IMAP	hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	hosting5.cc.kyushu-u.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証
ユーザ名: 受信サーバ:	kyudai.tarou@xxx.kyushu-u.ac.jp		送信サーバ:	kyudai.tarou@xxx.kyushu-u.a	

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D) 完了(D) キャンセル(A)

以上で設定は完了です。