



電子メールクライアントの設定

-- Microsoft Office Outlook 2007 の場合の設定例 --

スタートメニューより outlook 2007 を起動し、[ツール]→[アカウント設定]をクリックします。



[新規]タブをクリックします。



[サーバー設定または追加サーバーの種類を手動で構成する]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows a Windows dialog box titled "新しい電子メール アカウントの追加" (Add New Email Account). The sub-header is "自動アカウント セットアップ" (Automatic Account Setup). It contains four input fields: "名前(N):" (Name) with the example "Eiji Yasuda", "電子メール アドレス(E):" (Email Address) with the example "eiji@contoso.com", "パスワード(P):" (Password), and "パスワードの確認入力(C):" (Confirm Password). Below the password fields is the instruction: "インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。" (Enter the password provided by your Internet service provider). At the bottom, there is a checked checkbox labeled "サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)" (Manually configure server settings or manually configure the type of additional server). Navigation buttons at the bottom right are "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N) >" (Next), and "キャンセル" (Cancel).

[インターネット電子メール]を選択し、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows the same dialog box, but the sub-header is "電子メール サービスの選択" (Select Email Service). It lists three options with radio buttons: "インターネット電子メール(I)" (Internet Email) which is selected, "Microsoft Exchange(M)" (Microsoft Exchange), and "その他(O)" (Other). Below "Microsoft Exchange" is the text: "Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。" (Connect to Microsoft Exchange to access email, calendar, contacts, fax, and voice mail). Below "その他(O)" is the text: "以下に表示されている種類のサーバーに接続します。" (Connect to the type of server listed below). A list box under "その他(O)" contains "Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)". Navigation buttons at the bottom right are "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N) >" (Next), and "キャンセル" (Cancel).

それぞれの項目について以下のように設定します。

名前：自分の名前を入力します。

電子メールアドレス：ホスティングで使用するようになるメールアドレスを入力します。

アカウントの種類：POP3 を選択します。

受信メールサーバー：hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp *

送信メールサーバー：hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp *

アカウント名：例のように「自分のユーザ名@ドメイン名」の形式で入力します。

パスワード：アカウント名に対する自分のパスワードを入力します。

入力したら[詳細設定]をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用する場合は、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): 九六 太郎

電子メール アドレス(E): hoge@xxx.kyushu-u.ac.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): hoge@xxx.kyushu-u.ac.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト


この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[詳細設定]タブをクリックし、[このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)]にチェックを入れ、[送信サーバー (SMTP) (O)]を[587]と入力します。次に、[使用する暗号化接続の種類(C)]は、[TLS]または[なし]のいずれかを選択します。




[送信サーバー]タブをクリックし、[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックを入れます。自動的に[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックが付きま



[OK]すると元の設定に戻りますので[次へ]をクリックします。

[完了]をクリックします。以上で設定は完了です。

[送受信]ボタンをクリックするとサーバからメールが受信されます。



最初に次のような警告メッセージが表示されますが、[はい]をクリックして処理を続けてください。

