


## Outlook2010 設定方法 (2009/12/1 以降に申請)


(1) Outlook を起動し、[ファイル]⇒[アカウントの追加]をクリックします。




(2) [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)]⇒[次へ(N) >]をクリックします。



(3) [インターネット電子メール(I)]⇒[次へ(N) >]をクリックします。



(4) 以下の情報を各項目に入力します。



#### 【設定情報】

設定項目	設定内容
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバ	hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp
送信メールサーバ	hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp
アカウント名	ご利用のメールアドレス
パスワード	メールアドレスで使用するパスワード

(5) [詳細設定(M)...]をクリックします。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前(N): 九犬 太郎  
電子メール アドレス(E): kyudai.taro@xxx.kyushu-u.ac

**サーバー情報**

アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(U): kyudai.taro@xxx.kyushu-u.ac  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**

新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B)   次へ(N) >   キャンセル

(6) 「送信サーバ」タブをクリックし、[送信サーバ (SMTP) は認証が必要]をクリックし、[受信サーバと同じ設定を使用する]が指定されていることを確認します。

インターネット電子メール設定

全般   **送信サーバー**   接続   詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)


アカウント名(N):  
パスワード(P):  
 パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)


メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK   キャンセル

- (7) 「詳細設定」タブをクリックし、[このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)] をクリックします。



- (8) [受信サーバー (POP3)(I)]の値が「995」になっていることを確認し、[送信サーバ (SMTP)(O)]の値に「587」を入力します。また、[使用する暗号化接続の種類(C)]は、「TLS」を設定し、「OK」をクリックします。



- (9) [次へ(N) > ]をクリックします。(ここをご利用のアカウント設定が正しいかテストが行われますが、もしテストが行われなかった場合には、[ < 戻る(B) ] をクリックし、戻った画面で[アカウント設定のテスト(T)]をクリックしてください)

新しいアカウントの追加

**インターネット電子メール設定**  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**  
名前(N): 九六 太郎  
電子メール アドレス(E): kyudai.taro@xxx.kyushu-u.ac

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): hosting2.cc.kyushu-u.ac.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): kyudai.taro@xxx.kyushu-u.ac  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データファイル(W)  
 既存の Outlook データファイル(X)  
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

以上で設定が完了です。